



# Marco`s IVAO Tools

## ECFSTServ

## Quickstart

---

Website: [www.marcos-ivao-tools.net](http://www.marcos-ivao-tools.net)

eMail: [support@marcos-ivao-tools.net](mailto:support@marcos-ivao-tools.net)



Entwickler: Marco Tröger

Handbuch: Stephanie Mucha, Marco Tröger,

1. Ausgabe 30.04.2009

## Inhalt

1. Nutzungsbedingungen .....	3
2. Version .....	3
3. Allgemeines .....	3
3.1 Systemvoraussetzungen .....	4
4. Installation / Konfigurieren .....	4
5. Nachwort .....	5

# 1. Nutzungsbedingungen

ECFSTServ ist eine Free – Ware für IVAO und darf von jedem genutzt werden. Die Nutzung von ECFSTServ ist auf eigene Gefahr. Der Entwickler übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch das Programm entstehen könnten.

## 2. Version

ECFSTServ v.1.0.1.xxxx – 1.0.x.xxxx

## 3. Allgemein

ECFSTServ ist ein kleines Servertool, welches den Betrieb von Easy Clearance 3 und / oder Flight Strip Tool – IVAO auf zwei separaten PCs erlaubt, welche über Netzwerk (LAN oder WLAN) miteinander verbunden sein müssen. Somit können Easy Clearance 3 und / oder Flight Strip Tool – IVAO auf einem Rechner betrieben werden, **wo nicht das IvAc und Team Speak laufen**. ECFSTServ muss auf dem Hauptrechner (IvAc und Team Speak) installiert sein.

Hier einmal die Funktionen im Überblick:


- Durchführen von Handoffs im IvAc, welche vom EC3 oder FST angewiesen worden
- Erfassen des Team Speak Sprechers und senden an EC3 oder FST
- automatische Verbindung zu EC3 und FST
- automatische Updatekontrolle
- Autostart des ECFSTServ

### 3.1 Systemvoraussetzungen





- 3MB Festplattenspeicher (optimal sind 350MB, wenn alle Charts genutzt werden)
- 5MB RAM
- optional Easy Clearance 3 oder Flight Strip Tool – IVAO
- IvAc sollte vorhanden sein
- Netzwerkverbindung zu zweiten PC

## 6. Installation / Konfigurieren

1. Installiert werden muss das ECFSTServ auf dem Hauptrechner, wo auch IvAc und Team Speak laufen.
2. Easy Clearance 3 und Flight Strip Tool – IVAO müssen auf dem zweiten PC installiert werden.
3. Easy Clearance 3 oder Flight Strip Tool – IVAO starten und den Einstellungen Dialog aufrufen und über Registerkarte „Netzwerk“ „Ja“ auswählen und anschließend „Übernehmen“.
4. ECFSTServ starten, falls noch nicht geschehen.
5. Die Tools verbinden sich automatisch innerhalb der nächsten 10 Sekunden.



Folgende Verbindungssymbole im Tray gibt es:

-  keines der beiden Tools ist verbunden
-  Verbindung zu Easy Clearance 3 hergestellt
-  Verbindung zu Flight Strip Tool – IVAO hergestellt
-  Verbindung zu beiden Tools hergestellt

Ob Easy Clearance 3 oder Flight Strip Tool – IVAO mit dem ECFSTServ verbunden sind, erkennt man ebenfalls am gleichen Symbol in der Statusleiste des Tools.

Flight Strip Tool – IVAO und / oder Easy Clearance 3 können jetzt wie gewohnt benutzt werden.

## 5. Nachwort

Ich hoffe, ECFSTServ gefällt Euch und es ist eine Erleichterung und Unterstützung beim Lotsen. Vielen lieben Dank noch einmal an alle Tester.

Bei Fragen oder Problemen bitte auf der Homepage vorbeischaun.

[www.marcos-ivao-tools.net](http://www.marcos-ivao-tools.net)